

EMIGMA v9.5 安装说明

如果是网络使用许可模式，请在阅读完《EMIGMA 网络使用许可模式管理员安装说明》和本安装说明后，再开始安装 EMIGMA。

注意：如果没有安装 CD，最新的 EMIGMA 软件的安装程序可从该网址下载：

<http://www.petroseikon.cn/resources/demo/>

关于如何使用 EMIGMA 的视频教程和 PDF 教材可从该网址下载：<http://www.petroseikon.cn/resources>

QCTool 软件的安装程序可从该网址下载：<http://www.qc-tool.com/en/downloads.php> 请发电邮到

info@petroseikon.cn 要 QCTool 序列号。

EMIGMA 软件安装 (keylok dongle)

注意：若计算机上已安装有不低于 EMIGMA 8.1 的版本，不用先手动卸载。新安装程序会自动检查卸载，并将相关的 peuserA.dll 文件移到新的目录下。若计算机上安装有其它更早版本的 EMIGMA（如 EMIGMAV7.8），请先手动将其卸载。

注意：运行 EMIGMA 需要有 peuserA.dll 文件，该文件将在安装 EMIGMA 时，或安装后运行激活 (Activate) 程序时，通过互联网自动下载，下载时需提供相应的密码。用户可在购买软件之日起的 30 天内下载 peuserA.dll 文件。用户应在首次安装前从 PetRos Eikon Inc 取得下载该文件的密码。请直接发电邮到 info@petroseikon.cn 要求密码。如果已超过 30 天的期限，请与我们联系，直接发电邮到 info@petroseikon.cn。

- 1) 请将加密锁 (Dongle) 装在有关的计算机上，连接上互联网。
- 2) 将 EMIGMA CD 放入 CD-ROM，安装程序会自动启动。如果安装程序未自动启动，请运行 CD 上的 AppSetup.exe 文件。
- 3) 安装过程中请按程序的提示执行。

请注意：安装时需有有关计算机的管理员的权限，以便正确设置 EMIGMA 运行需要的环境参数。

安装程序会要求用户提供 peuserA.dll 文件。对此，有 3 个选择：

- a) I have an EMIGMA license file. 如果你已有 peuserA.dll 文件，可选此项。请给出该文件所在的路径。
- b) I would like to download my license file via the Internet. 通过互联网下载该文件。用此方法会被要求输入 PetRos Eikon Inc 提供的密码。需要用于下载 peuserA.dll 的密码，请直接发电邮到 info@petroseikon.cn。
- c) Finish the installation without a license file. 在安装的过程中，不安装 peuserA.dll 文件。整个安装结束后，如果你已有 peuserA.dll 文件，可直接将文件复制到“...\EmigmaV9.5\bin”目录下；如果没有 peuserA.dll 文件，可运行 Activate 下载安装该文件，下载时会被要求输入 PetRos Eikon Inc 提供的密码。Activate 可在“开始”->“程序”->“EMIGMA 9.5”中找到。

加密锁 (Dongle) 驱动软件的安装

计算机的视窗操作系统已包含有加密锁 (Dongle) 的驱动软件。将加密锁 (Dongle) 插入 USB 接口后，视窗操作系统会自动安装驱动软件。如果“发现新硬件向导 (Found New Hardware Wizard)”出现，点击“下一步 (Next)”，选择“搜索合适的驱动软件 (Search for a suitable driver for my device)”，点击“下一步 (Next)”，选择“指定地点 (Specify a location)”，点击“下一步 (Next)”，选择操作系统目录 (winnt\system32 或 windows\system32)，点击“Ok”，点击“下一步 (Next)”。如果看到警告指出找不到数字签名，点击“是 (Yes)”继续安装，点击“结束 (Finish)”。

(更多信息见另一面。)

维护升级

若你已经是 EMIGMA 的用户，且更新了维护合同或在已有的基础上购买了新的模块，除需要更新 peuserA.dll 文件外，还需要一个特殊的文件：**EMIGMA_License_UpgradeA.exe** 以更新已有的加密锁（Dongle）。在安装 EMIGMA 的过程中，当选择通过互联网下载 license 文件，程序会询问你是否想更新现有的 license，若回答是“**Yes**”，安装程序会自动运行该可执行文件。或者，可在软件安装完成后，将该可执行文件复制到“...\\EmigmaV9.5\\bin”目录下，然后运行该文件。**注意**，无论哪种情况，加密锁（Dongle）必须装在有关的计算机上。该文件只需运行一次，并且只运行一次。该更新程序更新的是加密锁（Dongle）上的 license 信息和维护期信息，因此若多台计算机上安装有 EMIGMA，但使用同一个加密锁（Dongle），则只须在一台计算机上运行该程序。

注意：可以通过 email 得到该文件或通过互联网下载。如果你的 email 系统不允许可执行文件或压缩文件作为附件，可通过互联网下载。若需要任何帮助，请联系：info@petroseikon.cn。

运行 EMIGMA

- 1) 运行 EMIGMA 前，请确定加密锁（Dongle）装在了有关的计算机上。
- 2) 单击：“开始”->“程序”->“EMIGMA 9.5”->“EMIGMA 9.5”。
注意：运行 EMIGMA 时你会看到一个“TGS License Check Warning”的警告。这只是一个警告，不影响 EMIGMA 的使用。单击警告上的“OK”即可。
- 3) 在软件维护期内，请经常运行“Update”下载安装更新补丁。

客户支持

若你有任何问题，可用中文或英文与我们联系。我们也提供在线支持服务，可在我们的网站上找到在线支持服务链接，但最好先通过电邮与我们约定一个时间。

email: info@petroseikon.com 网页: <http://www.petroseikon.cn>