

EMIGMA v9.5 安装说明

注意：如果没有安装 CD，最新的 EMIGMA 软件的安装程序可从该网址下载：

<https://www.petroseikon.cn/resources/release95.php>

关于如何使用 EMIGMA 的视频教程和 PDF 教材可从该网址下载：<https://www.petroseikon.cn/QCTool> 软件的安装程序可从该网址下载：<https://www.petroseikon.cn/resources/>请发电邮到 info@petroseikon.cn 要 QCTool 序列号。

EMIGMA 软件安装

注意：若计算机上已安装有不低于 EMIGMA 8.1 的版本，不用先手动卸载。新安装程序会自动检查卸载，并将相关的 peuserA.dll 文件移到新的目录下。若计算机上安装有其它更早版本的 EMIGMA（如 EMIGMAV7.8），请先手动将其卸载。

注意：运行 EMIGMA 需要有 peuserA.dll 文件，该文件将在安装 EMIGMA 时，或安装后运行激活（Activate）程序时，通过互联网自动下载，下载时用户需提供相应的密码。用户可在购买软件之日起的 30 天内下载 peuserA.dll 文件。用户应在首次安装前从 Eikon Technologies Ltd. 取得下载该文件的密码。请直接发电邮到 info@petroseikon.cn 要求密码。如果已超过 30 天的期限，请与我们联系，直接发电邮到 info@petroseikon.cn。

- 1) 请将加密锁（Dongle）装在有关的计算机上，连接上互联网。
- 2) 将 EMIGMA CD 放入 CD-ROM，安装程序会自动启动。如果安装程序未自动启动，请运行 CD 上的 AppSetup.exe 文件。
- 3) 安装过程中请按程序的提示执行。

请注意：安装时需有有关计算机的管理员的权限，以便正确设置 EMIGMA 运行需要的环境参数。

安装程序会要求用户提供 peuserA.dll 文件。对此，有 3 个选择：

- a) I have an EMIGMA license file. 如果你已有 peuserA.dll 文件，可选此项。请给出该文件所在的路径。
- b) I would like to download my license file via the Internet. 通过互联网下载该文件。用此方法会被要求输入 Eikon Technologies Ltd. 提供的密码。需要用于下载 peuserA.dll 的密码，请直接发电邮到 info@petroseikon.cn。
- c) Finish the installation without a license file. 在安装的过程中，不安装 peuserA.dll 文件。整个安装结束后，如果你已有 peuserA.dll 文件，可直接将文件复制到“...\EmigmaV9.5\bin”目录下；如果没有 peuserA.dll 文件，可运行 Activate 下载安装该文件，下载时会被要求输入 Eikon Technologies Ltd. 提供的密码。Activate 可在“开始”->“程序”->“EMIGMA 9.5”中找到。

加密锁（Dongle）驱动软件的安装

安装程序会自动安装加密锁（Dongle）驱动软件。软件安装完成后，若需手动安装加密锁（Dongle）驱动软件，请运行“...\EmigmaV9.5\drivers”目录下的 Sentinel Protection Installer 7.x.x.exe 文件。加密锁（Dongle）是由 SafeNet 生产的“Sentinel Superpro”型，若驱动软件无法正常工作，也可到 SafeNet 的网站 <https://cpl.thalesgroup.com/software-monetization/sentinel-drivers> 下载适合所用操作系统的驱动软件。

（更多信息见另一面。）

维护升级

若你已经是 EMIGMA 的用户，且更新了维护合同或在已有的基础上购买了新的模块，除需要更新的 peuserA.dll 文件外，还需要一个特殊的文件：**EMIGMA_License_UpgradeA.exe** 以更新已有的加密锁（Dongle）。若在安装 EMIGMA 的过程中，当选择通过互联网下载 license 文件，程序会询问你是否想更新现有的 license，若回答是“**Yes**”，安装程序会自动运行该可执行文件。或者，可在软件安装完成后，将该可执行文件复制到“...\\EmigmaV9.5\\bin”目录下，然后运行该文件。**注意**，无论哪种情况，加密锁（Dongle）必须装在有关的计算机上。该文件只需运行一次，并且只运行一次。该更新程序更新的是加密锁（Dongle）上的 license 信息和维护期信息，因此若多台计算机上安装有 EMIGMA，但使用同一个加密锁（Dongle），则只须在一台计算机上运行该程序。

注意：可以通过 email 得到该文件或通过互联网下载。如果你的 email 系统不许可执行文件或压缩文件作为附件，可通过互联网下载。若需要任何帮助，请联系：info@petroseikon.cn。

运行 EMIGMA

- 1) 运行 EMIGMA 前，请确定加密锁（Dongle）装在了有关的计算机上。
- 2) 单击：“开始”->“程序”->“EMIGMA 9.5”->“EMIGMA 9.5”。
注意：运行 EMIGMA 时你会看到一个“TGS License Check Warning”的警告。这只是一个警告，不影响 EMIGMA 的使用。单击警告上的“OK”即可。
- 3) 在软件维护期内，请经常运行“Update”下载安装更新补丁。

客户支持

若你有任何问题，可用中文或英文与我们联系。我们也提供在线支持服务，可在我们的网站上找到在线支持服务链接，但最好先通过电邮与我们约定一个时间。

email: info@petroseikon.cn 网页: <https://www.petroseikon.cn>